

deep AG
Comercialstrasse 19
CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686
Fax 0812 585 687
Mail info@deep.ch


Windows Mail

Mit den folgenden Schritten kann ein Mailkonto in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden.
Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.


1. Bitte nehmen Sie die Zugangsdaten Ihrer deep-Mailbox zur Hand bevor Sie untenstehende Schritte ausführen.
2. Starten Sie Ihr Mailprogramm «**Windows Mail**».




3. Klicken Sie im Menü «**Extras**» auf «**Konten**».




4. Klicken Sie im Fenster «Internetkonten» auf die Schaltfläche «Hinzufügen».



5. Wählen Sie beim nächsten Fenster «**E-Mail-Konto**» aus und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Weiter**».




- Ein Mailkonto-Assistent erscheint. Folgen Sie den einzelnen Schritten. Geben Sie zuerst Ihren vollständigen Namen ein und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Weiter**».



The screenshot shows a dialog box with a title bar containing a back arrow and a close button. The main content area is titled "Ihr Name" and contains the following text: "Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld 'Von'. Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll." Below this text is a label "Anzeigename:" followed by a text input field containing "Hans Muster". Underneath the input field is the text "Beispiel: Jens Mander". At the bottom of the dialog, there is a blue hyperlink "Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?". In the bottom right corner, there are two buttons: "Weiter" and "Abbrechen".

7. Geben Sie im nächsten Fenster Ihre Mailadresse ein und klicken auf die Schaltfläche «Weiter».



The screenshot shows a web browser window with a title bar containing a back button and a close button. The main content area is titled "Internetmailadresse" and contains the following text: "An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet." Below this is a label "E-Mail-Adresse:" followed by a text input field containing "hans.muster@deep.ch". Underneath the input field is the text "Beispiel: jemand@example.com". At the bottom of the form area, there is a blue hyperlink: "[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Weiter" (highlighted in blue) and "Abbrechen".

8. Beim nächsten Fenster hinterlegen Sie die Serverinformationen und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Weiter**».

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
POP3

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
pop.deep.ch

Name des Postausgangsservers (SMTP):
Siehe Beschreibung

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen

Beschreibung:

Beachten Sie den Postausgangsserver (SMTP). Wird die Verbindung zum Internet über einen Internet-Zugang (Dial-In) der deep AG hergestellt, muss «**mail.deep.ch**» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

Wird der Internet-Zugang über ein ADSL der deep AG hergestellt, muss «**adslmail.deep.ch**» als Postausgangsserver (SMTP) hinterlegt werden.

9. Geben Sie beim nächsten Fenster den Kontonamen und das Kennwort ein. Anschliessend klicken Sie auf die Schaltfläche «**Weiter**».

Internetmailanmeldung


Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

10. Um die Einrichtung des Mailkontos abzuschliessen, klicken Sie auf die Schaltfläche «**Fertigstellen**».



11. Das Einrichten des Mailkontos ist somit beendet. Sie können nun Nachrichten empfangen und versenden.

deep AG
Comercialstrasse 19
CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686
Fax 0812 585 687
Mail info@deep.ch

deep-Mailauthentifikationsserver «Windows Mail»

Mit den folgenden Schritten kann unser deep-Mailauthentifikationsserver in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.

1. Beschreibung:


Vorteil eines Mailauthentifikationsservers ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Internet-Provider mit dem Sie die Verbindung zum Internet herstellen, über den deep Mailserver Nachrichten versenden können.

Jeder Kunde, der eine deep Mailbox abonniert kann unseren deep-Mailauthentifikationsserver benutzen.


2. Einrichtung des deep Mailauthentifikationservers mit «**Windows Mail**».



3. Klicken Sie im Menü «**Extras**» auf «**Konten**».




4. Wählen Sie im Fenster «**Internetkonten**» das eingerichtete Mailkonto aus und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Eigenschaften**»



- In den Eigenschaften des Kontos klicken Sie auf die Registerkarte «**Server**». Löschen Sie den gesamten Eintrag bei «**Postausgang (SMTP)**» und geben unseren Mailauthentifikationsserver «**mailauth.deep.ch**» ein.

Setzen Sie ebenfalls einen Haken bei «**Server erfordert Authentifizierung**» und klicken anschliessend auf die Schaltfläche «**Einstellungen**».



6. Sie erhalten untenstehendes Fenster. Setzen Sie den Haken bei «**Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden**». Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «OK».

Postausgangsserver

Anmeldungsinformationen

Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden

Anmeldung mit

E-Mail-Benutzername:


Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldg. durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

OK Abbrechen

7. Klicken Sie beim nächsten Fenster ebenfalls auf die Schaltfläche «OK».



8. Sie gelangen auf die Übersicht der Internetkonten zurück. Klicken Sie auf die Schaltfläche «**Schliessen**».



Starten Sie Ihr Mailprogramm erneut, bevor Sie Nachrichten empfangen und versenden.